作成者:SystemKOMACO

学習月日: 年 月 日

図形・オブジェクトを固定する

図形やオブジェクト(写真やイメージなど)が挿入された文書を作成していると、図形やオブジェクトが移動したり 消えたりすることがあります。アンカー記号 ↓ を使用すると図形・オブジェクトが固定されます。

アンカー記号を使って図形を固定するには

アンカー記号 Ψ を表示するには

- 1. [ツール]から [オプション]を選びます。
- [オプション] ダイアログの [表示タブ] を開き、[印刷レイアウト表示と Web レイアウト表示のオプション]
 項目から[アンカー記号] のチェックをオン√にします。
- 3. **OK** ボタンをクリックします。



注意!

アンカー記号は図やオブジェクトを選択しているときに表示されます。

図形描画時のアンカー記号

図形描画ツールで図形を挿入すると、アンカー記号が表示されます。



作成者:SystemKOMACO

オブジェクト挿入時にアンカー記号を表示させるには

デジタルカメラで撮影したイメージやクリップアートなどのオブジェクトを挿入すると、アンカー記号が表示されま せん。これは、オブジェクトのレイアウトが [行内] という状態になっているためです。挿入したオブジェクトに 8 個 の小さい四角■が確認できます。

[図の書式設定]でレイアウトの変更を行い、[四角]にします。



- 1. 挿入した図を右クリックし、[図の書式設定]をクリックします。
- 2. [図の書式設定] ダイアログの [レイアウト] タブで [行内] から [四角] に変更します。
- 3. OKを2回クリックします。

180 2 X 19 #	180 # X 18 #
他と線 サイズ レイアウト 回 ラキストボックス Web 新行の迎しの後端と記載 行行りゆ 四月(2) 外期(1) 新面(2) 永平方向の記載 〇 左綱えゆ) 中央観え(3) 〇 右観え(9) 多 その他(3)	たは線 サイズ レイアウト 回 7キスト ボックス Web 下の返しの経識と配置 「行内ゆ 四月(公) 外周(① 皆面(2) 前面(5) 水千方向2配置 ○ 左端え(2) 〇 中央議え(2) 〇 右編え(2) ④ その地(2)
□[[其4個(交流(公) ○ K 年かンセンル	OK 年やンセル

参考:[行内] はどんなときに使うのか

[行内] レイアウト図は、文書中にイメージ (例 🖳)を挿入する場合や、罫線の中に使用する場合などに使います。



Hint!
罫線内で加工や合成した図・オブジェク
トを使用する場合には、一度[四角]で作
業をし、[行内]にレイアウトを変更してか
ら挿入します。

アンカー記号を固定する

アンカー記号は段落と関連付けられて配置されます。挿入された図の位置によっては、図の左上に重なるように 配置されることがあります。図を右側に移動すると表示されます。





アンカーを削除されにくい見出しや行へ移動(ドラグ)させます。ただし、他のページへ移動することはできません。

- 1. [図の書式設定] ダイアログを開きます。
- 2. [レイアウト] タブから [詳細設定]ボタンをクリックします。





- 3. [レイアウトの詳細設定] ダイアログで [配置] タブを開きます。
- 4. [オプション]項目で、[文字列と一緒に移動する] チェックをオフ、[アンカーを段落に固定する]チェックをオンイにします。

	1210.2	-	基準備3	112	3
○本のL-(アウト(B)	POR	~	長(#10)	余白	4
③右方向の距離(2)	3.6 mm	0	委庫 (I)	19	¥
	i'e.		THE REAL PROPERTY.		
 ① 取成(中) ④ 下方向の距離(S) 	302 mm	0	姜澤 (10)	19/18	×
オブション 「「文字予定一線に移動 「アンカーを設備に回加	E42(D) E42(R)		マオーバーデ マ 表のセルド	けきせる心 に配置する心)

イアウトの詳細論定					2
配置 文字列の折0%	50				
O RE (A)	左抵え	Y	基準(10)	13	÷
○本のレイアウト(図)	(BB)	~	長年(0)	余白	145
③右方向加設期(2)	3.6 mm	٥	委達 ①	19	~
810.B					
O \$2.0EΦ	4	1	委律(E)		25
④下方向の距離(5)	65.7 mm	0.	委演 (10)	ページ	~
オプション □ 文字列と一緒に移動 □ アンカーを投稿に回該	[42(D] [42(D]		 マオーバーナ: マ 表のセルバ 	ップさせる(V) に配置する(C)	>
			0	() (#+	O-ER

作成者:SystemKOMACO

アンカー記号が移動した段落に固定されます。アンカー記号の右上に「錠」が追加されています。



注意!

移動した先の段落(行)を移動させると、図も一緒に削除されます。