年

月

Η

学習月日:



複数のページがある文書を作成した場合、[ページ番号]を付けると順序がわかりやすくなります。

文書にページ番号を付ける方法は2つある

- [表示] [ヘッダーとフッター]コマンドを使う
- ●[挿入] [ページ番号]コマンドを使う

[表示] [ヘッダーとフッター]コマンド (後日改めて説明します)

[ヘッダーとフッター]コマンドでは、ページ番号以外の情報を追加することができます。



[表示] [ヘッダーとフッター]をクリックすると、[ヘッダーとフッター]ツールバーが表示されます。

[ヘッダー/フッターの切り替え]ボタンをクリックすると、ヘッダー(画面上側)/フッター(画面下側)が切り替わります。

[ページ番号の追加]をクリックすると、ページ番号が挿入されます。



[ページ数の挿入]は総ページ数を表示します。[ページ数の挿入]を行う場合は、[ページ番号]と見分けがつくように「/」や「」などを付けるといいでしょう。



作成者:Komazawa_Tsutomu

[挿入] [ページ番号]コマンド

[挿入] [ページ番号]をクリックすると、[ページ番号]ダイアログが表示されます。

ペーツ番号 (合果(0))		445,770	×
ページの下	¥	52710	
配置(A):			
右	~		
▶ 最初のページにペー	-ジ番号を挿入する(5	>	
.(3)58			K キャンセル

ページ番号	X
位置(学) ページの下 ページの下 ページの中央 ページの中央 ページの内中の ページの外側 オる(S) 書式(D.)	サンプル

ページ番号			
位置包		サンブル	
ページの下	~		
配置(A):			
右	R		
左	(256 W		
5		_	
内側		0	K キャンセル

[**位置**]項目は、ページ番号を挿入する位置 を指定します。 [配置]項目は、ページ番号を挿入する配置 を指定します。



作成者:Komazawa_Tsutomu

[書式]の設定

ページ番号ダイアログ右下の[書式]ボタンをクリックすると、[ページ番号の書式]ダイアログが表示されます。

(注葉/四) (約1/201			
	 番号書式(E) (重量号を含ある(D)) (型タイトルのスタイル(P)) (U))文字(E) (利) 1-1、1-A、1 連続番号 (④ 前のセクションから継続) (間始番号(A)) 	1.2.3 92.86.1 - 07(75) 1-a	x x

[番号書式]項目

ページ番号の書式を変更します。ここにない記号を使用したい場合(例:<1>)は、[ヘッダーとフッター]で入力します。

ページ番号の書式	
書号書式(E): 章書号を含める(U) 意うイトルのスタイル(P): 区(III)文字(E):	1.2.3 ··· V 1.2.3 ··· V 1.2.3 ··· A.B.C. ··· V
 (※) 1-1、1-A、 連続番号 ④ 割のセクションから継続 ○ 開始番号(<u>A</u>). 	1-a ©
	OK ***>1211

[連続番号]項目

[**前のセクションから継続**]項目は、通常「1」からスタートします。開始番号を変更するには、[**開始番号**]項目で任 意の番号(0 32766)を指定します。



備考: セクション(いくつかのページ書式のオプションを設定する文書の構成要素。行番号、段数、ヘッダー、フッターなどの設定を変更するときに、新しいセクションを作成します。)を作成するには、[**挿入**] [**改ページ**]から



ページ番号のフォントとフォントサイズを変更するには

- 1. [表示] メニューの [ヘッダーとフッター] をクリックします。
- 2. ページ番号をページの下部に配置した場合は、[ヘッダーとフッター]ツールバーの 🖭 (ヘッダー/フッター
 - の切り替え)をクリックします。 ページ番号を選択します。
 - [挿入] [ページ番号] をクリックしてページ番号を挿入した場合は、レイアウト枠の中のページ番号を 選択します。
 - ページ番号をクリックします。

クリックすると、レイアウト枠を示す斜線模様の罫線が表示されます。

```
1
```

3.

斜線模様の罫線の中のページ番号をクリックします。

4. [**書式設定]** ツールバーの MS Pゴシック 📕 (フォント) でフォント名をクリックするか、 🔟 🔳 (フォント サイズ) でフォント サイズをクリックします。

ページ番号をヘッダーやフッター以外の場所に配置する

- 1. 「挿入] 「ページ番号」を使ってページ番号を挿入します。このようにすると、ページ番号が挿入されるの で、ページ内の任意の場所に配置できます。 重要:[表示] [ヘッダーとフッター]からページ番号を挿入すると移動できません。
- 2. [表示] [ヘッダーとフッター]をクリックします。
- 3. ページ番号をページの下部に配置した場合は、[ヘッダーとフッター]の 🖭 (ヘッダー/フッターの切り替え) をクリックします。
- 4. ページ番号を囲むレイアウト枠を選択します。 ページ番号をクリックしてレイアウト枠を表示します。

1

レイアウト枠の枠線をポイントし、ポインタが4方向矢印が付いた形に変わったらクリックします。これに より、レイアウト枠が表示されます。



5. レイアウト枠とページ番号をドラッグして目的の位置に移動します。

表紙にページ番号を振らないようにするには

表紙があるような文書の場合、通常のページ番号を挿入すると表紙にもページ番号が挿入されます。 表紙にページ番号を挿入させないようにするにはページ番号の挿入で工夫をするとできます。



- 1. [挿入] [ページ番号]をクリックします。
- 2. [ページ番号]ダイアログで、[最初のページにページ番号を挿入する]のチェックをオフにします。
- 3. [書式]ボタンをクリックします。

x-985			2
位置心		サンブル	
ページの下	~		
配置(A):			
右	~		
 最初のページにペー 	ジ番号を挿入する	57	
			-
書式(E)		OK	キャンセル

- 4. [ページ番号の書式]ダイアログで、[連続番号]項目の開始番号を「0」を指定します。
- 5. OK ボタンを 2 回クリックします。

